

Patroon

Teddy Capuchontrui Adult



Gebreid in Teddy
- 100% Polyester, 50 g/65 m.
Ribboorden in Cosy
- 60% Katoen/40% Akryl, 50 g/100 m.

GARENGBRUIK

Maten	Teddy	Cosy
XS:	850 g	50 g
S:	900 g	50 g
M:	1050 g	50 g
L:	1100 g	50 g
XL:	1200 g	50 g
XXL:	1300 g	50 g
XXXL:	1400 g	50 g

MATERIAAL

Knoppen
Rondbreinaalden en
Naalden zonder knop:
3,0 en 3,5 mm
Steekverhouding:
19 stk x 33 nld
= 10 x 10 cm

Moelijkheidsgraad:

★★★★ van 5.

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2023

GARENGEBRUIK

	Teddy	Cosy
XS:	850 g	50 g
S:	900 g	50 g
M:	1050 g	50 g
L:	1100 g	50 g
XL:	1200 g	50 g
XXL:	1300 g	50 g
XXXL:	1400 g	50 g

MATERIAAL

Knoppen 8 (8) 8 (8) 9 (9) 10
Maskerhouder
Markeerders

Steekverhouding: 19 stk x 33 nld in tricotsteek op
3,5 mm = 10 x 10 cm

De gegeven garenhoeveelheden zijn alleen een richtlijn.

EINDMATEN

Maten: XS (S) M (L) XL (XXL)

Borstomtrek **84 (88) 98 (108) 116 (126) 136** cm.

Lengte **57 (61) 65 (65) 65 (68) 70** cm.

Armlengte **42 (43) 44 (46) 48 (48) 48** cm.

DEFINITIES

- Kantsteek** De buitenste steek aan elke kant wordt recht gebreid
- Toename** Maak een toename in de lus tussen de steken, brei deze recht aan de goede kant en averecht aan de verkeerde kant
- Knoopsgat** Mindering 2 steken, op de volgende naald worden 2 nieuwe steken opgezet.
- (..) Geeft aantallen voor de 7 maten aan
- *...* Wat tussen de haakjes staat, wordt herhaald gedurende de ronde

Teddy

Een "pluizig" garen, dat geen speciale techniek of steken nodig heeft om een mooi en dik resultaat te krijgen. Perfect voor gebreide teddyjassen en truien die heerlijk zijn om te dragen. Gebruik Teddy voor knuffeldieren om ze een echte teddy look te geven.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Een stevig en vormstabiel kwaliteitsgaren en bovendien met lekker zacht. Het kan gezegd worden over het Cosy garen dat het een beetje vintage-achtig is in zijn expressie - een garen dat warmte geeft, en biedt een ademend kledingstuk om te dragen

60% Katoen/40% Acryl,
50 g/100 m.

Go handmade
quality design in a unique style



GIDS

- Gebreid van mouw tot mouw.
- Ribbelsteek in Cosy - daarna tricotsteek in Teddy.
- Steken worden opgenomen bij de hals voor de capuchon.

LET OP: De cijfers in de paragrafen verwijzen naar de tekening op pagina 6.

TEDDY CAPUCHONTRUI

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

RECHTER MOUW

1. Zet **49 (49) 53 (53) 55 (59) 59** steken op op naald van 3,0 mm (60 cm) met Cosy en brei boord *1 recht, 1 averecht*, in totaal **5** naalden. Eerste en laatste naald zijn de averechtse zijde. Neem op de laatste naald **1** steek extra op. Er zijn in totaal **50 (50) 54 (54) 56 (60) 60** steken op de naald.

Wissel naar rondbreinaald van 3,5 mm (60 cm) en Teddy. Brei tricotsteek binnen de kantsteek, aan elke kant.

Als het werk **2 (2) 3 (3) 4 (3) 3** cm meet, neem dan **1** steek extra op aan elke kant binnen de kantsteek.
Herhaal de toename met een tussenruimte van **2** cm in totaal **18 (18) 19 (19) 19 (21) 21** keer.

Er zijn in totaal **86 (86) 92 (92) 94 (102) 102** steken op de naald.

Brei tot de mouw **42 (43) 44 (46) 48 (48) 48** cm meet, laatste naald is aan de averechtse zijde.

VOOR- EN ACHTERSTUK

2. "Wissel naar een rondbreinaald van 3,5 mm (80 cm).

Voor- en achterpand worden gebreid vanaf de mouwsteek.

Goede kant: Brei de steken van de mouw. Zet **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** steken op voor het achterpand.

Verkeerde kant: Brei het achterpand en de steken van de mouw. Zet **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** steken op voor het voorpand.

Er zijn in totaal **218 (234) 248 (248) 252 (262) 268** steken op de naald."

3. "Plaats een marker in het midden van het werk. Blijf breien over alle steken, waarbij de buitenste steek de kantsteek is.
Brei tot het werk vanaf de marker meet **12 (12) 14 (16) 17,5 (19,5) 22** cm.
De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Brei **109 (117) 124 (124) 126 (131) 134** steken, plaats deze op een stekhouder. Dit is het voorpand."

ACHTERPAND

4. "Verdeel het werk voor de hals van het voor- en achterpand.

Ga verder met de overgebleven **109 (117) 124 (124) 126 (131) 134** steken voor het achterpand. De buitenste steek aan elke kant is een kantsteek. Kant 1 steek af aan de hals, aan de goede kant, aan het begin van de naald. Brei de rest van de naald.

Brei tot het achterpand een lengte heeft van **30 (32) 35 (38) 40,5 (43,5) 46** cm. Neem **1** steek op voor de hals, aan de verkeerde kant, aan het einde van de naald. De laatste naald eindigt bij de halsuitsnijding."

RECHTERVOORPAND

5. Plaats de steken van de stekhouder op een rondbreinaald van 3,5 mm (60 cm). Begin aan de bovenkant bij de hals, aan de verkeerde kant.

Hals: Kant aan de verkeerde kant **1** steek af om de **2** naalden, **14** keer. In totaal zijn er **95 (103) 110 (110) 112 (117) 120** steken op de naald. Brei tot het werk een lengte heeft van **21 (22) 24,5 (27) 29 (31,5) 34** cm.

Knoopsgaten: Brei gelijkmatig verdeeld **8 (8) 8 (8) 9 (9) 10** knoopsgaten. Het onderste knoopsgat wordt ongeveer **2** cm vanaf de rand geplaatst. Het bovenste knoopsgat wordt ook ongeveer **2** cm vanaf de rand geplaatst. De overige knoopsgaten worden gelijkmatig daartussen geplaatst.

Wanneer het voorpand een lengte heeft van **23 (24) 26,5 (29) 31 (33,5) 36** cm, sluit dan alle steken af aan de goede kant."

LINKERVOORPAND

Het linkervoorpand wordt apart gebreid, als een spiegelbeeld van het rechtervoorpand. Het wordt samengevoegd met de steken van het achterpand wanneer het dezelfde lengte heeft als het rechtervoorpand.

6. Zet **95 (103) 110 (110) 112 (117) 120** steken op met naald 3,5 mm (60 cm) in Teddy garen. Brei in tricotsteek, hetzelfde aantal rijen als op het rechtervoorpand.

Hals: Aan de goede kant, meerder **1** steek om de **2** rijen, **14** keer. In totaal zijn er **109 (117) 124 (124) 126 (131) 134** steken op de naald."

LINKER VOOR- EN ACHTERPAND

7. Nadat de minderingen zijn voltooid, worden het linkervoorpand en achterpand aan de goede kant samengevoegd. In totaal zijn er **218 (234) 248 (248) 252 (262) 268** steken op de naald. Plaats een marker in het midden van het werk.
8. Wanneer het werk een lengte heeft van **12 (12) 14 (16) 17,5 (19,5) 22** cm, sluit dan de **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** steken van het linkervoorpand aan de goede kant af en brei de naald uit. Op de volgende naald, aan de verkeerde kant, sluit je de **66 (74) 78 (78) 79 (80) 83** steken van het linkerachterpand af.

In totaal zijn er nu **86 (86) 92 (92) 94 (102) 102** steken over voor de linker mouw. Plaats een marker in het midden van het werk."

LINKER MOUW

9. "Brei tot het werk een lengte heeft van **6 (7) 5 (7) 8 (5) 5** cm, waarbij de laatste naald aan de verkeerde kant wordt gebreid.

Op de volgende naald, aan de goede kant, minder **1** steek aan elke kant binnen de kantsteek. Herhaal de mindering met tussenpozen van **2** cm, in totaal **18 (18) 19 (19) 19 (21) 21** keer. Er zijn in totaal **50 (50) 54 (54) 56 (60) 60** steken op de naald. Brei tot de linker mouw dezelfde lengte heeft als de rechter mouw.

Op de laatste naald, aan de goede kant, minder **1** steek. Er zijn in totaal **49 (49) 53 (53) 55 (59) 59** steken op de naald.

Wissel naar een rondbreinaald van 3,0 mm (60 cm) en Cosy garen. Brei **5** naalden in ribbelsteek *1 recht, 1 averecht*.

Sluit af in ribbelsteek."

CAPUCHON

10. Met een rondbreinaald van 3,5 mm (60 cm) en Teddy garen, worden steken opgenomen rondom de hals. Begin **3** cm vanaf de voorkant van het rechter voorpand en eindig **3** cm vanaf de voorkant van het linker voorpand. Neem **80 (84) 88 (92) 94 (100) 100** steken op. Brei in tricotsteek heen en weer, binnen de kantsteek aan elke kant. Wanneer het werk een lengte heeft van **8** cm, meerder dan **14** steken gelijkmatig verdeeld. Er zijn in totaal **94 (98) 102 (106) 108 (114) 114** steken op de naald.

Daarna, wanneer het werk een lengte heeft van **13** cm, meerder dan **14** steken gelijkmatig verdeeld.


Er zijn in totaal **108 (112) 116 (120) 122 (128) 128** steken op de naald.

Wanneer het werk een lengte heeft van **27 (28) 29 (30) 31 (32) 33** cm, en de laatste naald is aan de verkeerde kant, verdeel dan het werk in twee helften.

Brei de bovenkant van de capuchon samen terwijl je steken afkant volgens het volgende patroon:

Houd beide naalden in dezelfde hand met de verkeerde kant naar buiten. Brei de eerste steek van beide naalden samen, brei de tweede steek van beide naalden samen, haal de eerste steek over. Ga op dezelfde manier verder tot het einde van de naald.

Voorkant: Aan de goede kant, met een rondbreinaald van 3,0 mm (60 cm) en Cosy garen, worden steken opgenomen langs de voorkant van de capuchon. Brei **5** naalden in ribbelsteek *1 recht, 1 averecht*.
Sluit af in ribbelsteek."



Goed om te weten

Naald maat + Dichtheid

Breister breien heel verschillend: sommige breien met naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van breister.

De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de naalden. Wij zullen een reeks naalden maten adviseren.



LOT3 1082023

Go handmade
quality design in a unique style