

Patroon Sweater Robin - Adult



Gebreid in Teddy
- 100% polyester, 50 g/65 m.
Ribboorden in Cosy
- 60% katoen / 40% acryl, 50 g/100 m.



GARENGBRUIK

Maten	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL:	1150 g	50 g

MATERIAAL

Rits van 35 cm
Rondbreinaalden: 3,0 en 3,5 mm
Steekverhouding:
19 stk x 33 nld = 10 x 10 cm

Moeilijkheidsgraad:

★★★★ van 5

Go handmade
quality design in a unique style



Light lavender
17375

Rose
17382

Grey
17317

Dark grey
17366

Brown
17318

Brown
17383

Petrol
17348

Marine blue
17652



GARENGEBRUIK

	Teddy	Cosy
XS:	700 g	50 g
S:	750 g	50 g
M:	800 g	50 g
L:	850 g	50 g
XL:	950 g	50 g
XXL:	1050 g	50 g
XXXL:	1150 g	50 g

MATERIAAL

Rits van 35 cm
Markeerders
Stekenhouders
Rond Breinaalden: 3,0 mm en 3,5 mm, 60 en 80 cm

Stekverhouding: 19 stk x 33 nld in tricotsteek
met naald 3,5 mm

De gegeven garenhoeveelheden zijn een
richtlijn.

GIDS:

- Brei op een rondbreinaald tot aan de armsgaten, waar het werk wordt verdeeld.
- De buitenkant van de zak wordt heen en weer gebreid en samen gebreid met het voorpand.
- De mouwen worden heen en weer gebreid en ingenaaid.
- Steken worden opgenomen in de hals.

DEFINITIES

- Inkorting: Aan het begin van de naald; brei 2 steken recht samen in de achterste lus. Aan het einde van de naald; brei 2 steken recht samen.
- Vermeerdering: Maak een vermeerdering in de lus tussen de steken, brei recht aan de goede kant en averecht aan de verkeerde kant.
- (..) Geef het aantal aan voor de 7 maten.
- *...* Wat er tussen staat, herhaal je over de hele toer.

EINDMATEN

Maat XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Borst	90 (96) 108 (112) 122 (136) 146 cm.
Lengte	50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm.
Armlengte	44 (45) 46 (47) 47 (48) 48 cm.

Teddy

Een "pluizig" garen, dat geen speciale techniek of steken nodig heeft om een mooi en dik resultaat te krijgen. Perfect voor gebreide teddyjassen en truien die heerlijk zijn om te dragen. Gebruik Teddy voor knuffeldieren om ze een echte teddy look te geven.

100% Polyester, 50 g/65 m.

Cosy

Een stevig en vormstabiel kwaliteitsgaren en bovendien met lekker zacht. Het kan gezegd worden over het Cosy garen dat het een beetje vintage-achtig is in zijn expressie - een garen dat warmte geeft, en biedt een ademend kledingstuk om te dragen

60% Katoen/40% Acryl,
50 g/100 m.



Go handmade
quality design in a unique style

ROBIN SWEATER

XS (S) M (L) XI (XXL) XXXL

ACHTERPAND EN VOORPAND

Zet **172 (184) 196 (212) 232 (260) 280** steken op op naald 3,0 mm (80 cm) met Teddy garen.

Brei in ribbelsteek rond, *1 recht, 1 averecht*.

Brei **3** rondes.

Plaats een markeerder aan het begin van de ronde en plaats een markeerder na **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** steken.

De eerste markeerder is de linkerkant van het werk.

De tweede markeerder is de rechterkant van het werk.

Wissel naar naald 3,5 mm (80 cm).

Brei de rest van het werk in tricotsteek.

Begin met het maken van de zak wanneer het werk **10** cm meet.

DE ZAK

Brei **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** steken, plaats een markeerder, brei **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** steken, plaats een markeerder, brei de ronde uit.

De steken tussen de markeerders zijn de steken voor de zak.

Ga verder met de zak. Brei heen en weer in tricotsteek.

Brei terug over de steken voor de zak, vanaf de verkeerde kant.

Sla tegelijkertijd **1** nieuwe steek op aan elke kant, dit zijn de kantsteken.

Er zijn in totaal **50 (50) 52 (56) 62 (66) 68** steken op de naald.

Op de volgende naald, vanaf de goede kant, maak 1 mindering binnen de kantsteek aan elke kant.

Herhaal de mindering om de andere naald nog **0 (0) 0 (0) 3 (2) 0** keer.

Vervolgens op elke **4e** naald **9 (8) 10 (12) 10 (11) 13** keer.

Daarna op elke **6e** naald **1 (2) 1 (0) 0 (0) 0** keer.

Na de laatste mindering, brei **5 (5) 5 (5) 5 (5) 5** naalden tricotsteek.

Op de laatste naald, vanaf de verkeerde kant, sluit de kantsteek aan beide kanten.

Er zijn in totaal **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** steken op de naald.

Plaats de steken op een stekhouder.

DE BINNENKANT VAN DE ZAK

Op de verkeerde kant, worden **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** steken opgenomen met naald 3,5 mm voor de binnenkant van de zak.

De steken worden opgenomen, **7** cm onderaan vanaf het begin van de opzetrand.

Brei **9** naalden heen en weer.

De binnenkant van de zak wordt samengebreid met het voor- en achterpand.

Brei de eerste **19 (22) 24 (26) 28 (33) 37** steken van het voorpand, brei **48 (48) 50 (54) 60 (64) 66** steken vanuit de binnenkant van de zak, brei de rest van de steken van het voorpand, en vervolgens de steken van het achterpand.

Ga verder in tricotsteek in het rond, tot dezelfde hoogte als de zak.

Op de volgende ronde, wordt de voorkant van de zak samengebreid met het voorpand.

Brei **30 (33) 36 (39) 42 (47) 51** steken van het voorpand. Plaats de **26 (26) 26 (28) 32 (36) 38** steken van de zak op een naald van 3,5 mm.

Houd de naald parallel aan de rondbreinaald en brei de steken van de buitenkant van de zak samen met de steken van de binnenkant van de zak.
Brei de ronde uit.

RIBBOORD AAN DE ZAK

Rechterkant: Begin van bovenaf.

Pak steken op gelijkmatig langs de randen met naald 3,0 mm en Cosy.

Het aantal steken moet oneven zijn.

Brei ribbelsteek *1 recht, 1 averecht* binnen de kantsteek aan elke zijde.

Brei **3** naalden.

Kant af in ribbelsteek.

Linkerkant: Begin van onderaf. Pak steken op zoals aan de rechterkant.

Brei ribbelsteek zoals aan de rechterkant.

De ribbelboorden worden op het voorpand genaaid.



ACHTER EN VOORSTUK - VERVOLG

Ga door in tricotsteek

Brei tot het werk **29,5 (30,5) 32,5 (33,5) 34,5 (36,5) 37,5** cm meet.

Verdeel het werk bij de mouwopening.

Brei **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** steken.

Plaats ze op een stekhouder, dit is het voorpand.

ACHTERPAND

Ga verder met de overgebleven **86 (92) 98 (106) 116 (130) 140** steken voor het achterpand.

Sla **1** nieuwe steek op aan elke kant, dit zijn de kantsteken.

Er zijn in totaal **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142** steken op de naald.

De eerste naald is de goede kant.

Brei heen en weer in tricotsteek.

Brei tot het achterpand **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm meet.

Nek en schouder:

Op de goede kant, sluit **10 (11) 12 (13) 14 (16) 17** steken aan het begin van de naald voor de rechterschouder,

brei **22 (24) 26 (28) 31 (35) 38** steken,

sluit **24 (24) 24 (26) 28 (30) 32** steken in het midden voor de nek, brei de naald uit.

Beide zijden worden apart afgemaakt.

Linkerzijde:

Verkeerde kant: Sluit **10 (11) 12 (13) 14 (16) 17** steken aan het begin van de naald voor de linkerschouder, brei de naald uit.

Goede kant: Sluit **2** steken voor de nek, brei de naald uit.

Verkeerde kant: Sluit **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18** steken aan het begin van de naald voor de linkerschouder, brei de naald uit.

Goede kant: Brei de naald uit.

Verkeerde kant: Sluit de overgebleven **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18** steken aan het begin van de naald voor de linkerschouder.

Rechterzijde:

Verkeerde kant: Brei de naald uit.

Goede kant: Sluit **10 (11) 12 (13) 14 (16) 18** steken aan het begin van de naald voor de rechterschouder, brei de naald uit.

Verkeerde kant: Sluit **2** steken voor de nek, brei de naald uit.

Goede kant: Sluit **10 (11) 12 (13) 15 (17) 18** steken aan het begin van de naald voor de rechterschouder, brei de naald uit.

VOORPAND

Plaats de steken van het voorpand op naalden 3,5 mm (60 cm).

De eerste naald is de goede kant.

Sla **1** nieuwe steek op aan elke kant voor de kantssteek.

Er zijn in totaal **88 (94) 100 (108) 118 (132) 142** steken op de naald.

Brei heen en weer in tricotsteek.

Halsopening:

Op de eerste naald vanaf de goede kant, sluit de **2** middelste steken af.

Beide zijden worden apart afgemaakt.

Er zijn in totaal **43 (46) 49 (53) 58 (65) 70** steken aan elke kant.

Rechterzijde:

Wanneer het werk **43 (45) 47 (49) 51 (53) 55** cm

meet, beginnen de halsafnemingen.

Er wordt afgekant vanaf de goede kant op elke **2e** naald voor **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** steken.

Wanneer het werk **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm meet, beginnen de schouderafnemingen.

Er wordt afgekant vanaf de verkeerde kant op elke **2e** naald voor **10-10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18** steken.

Linkerzijde:

Wanneer het werk **43 (45) 47 (49) 51 (53) 55** cm meet, beginnen de halsafnemingen.

Er wordt afgekant vanaf de verkeerde kant op elke **2e** naald voor **7-2-2-1-1 (7-2-2-1-1) 7-2-2-1-1 (8-2-2-1-1) 8-2-2-2-1 (9-2-2-2-1) 10-2-2-2-1** steken.

Wanneer het werk **48,5 (50,5) 52,5 (54,5) 56,5 (58,5) 60,5** cm meet, beginnen de schouderafnemingen.

Er wordt afgekant vanaf de goede kant op elke **2e** naald voor **10-10-10 (11-11-11) 12-12-12 (13-13-13) 14-14-15 (16-16-17) 17-18-18** steken.

Naai de schouderaden samen.

HALSRAND

Vanaf de goede kant, met naald 3,5 mm (60 cm) en Teddy, worden er steken opgenomen rond de halsopening. Neem **75 (77) 77 (81) 83 (87) 91** steken op. Brei ribbelsteek *1 recht, 1 averecht* binnen de kantssteek aan elke kant. Brei **7,5** cm, de laatste naald is de goede kant. Wissel naar Cosy en naald 3,0 mm (60 cm). Brei nog 3 naalden ribbelsteek. Kant af in ribbelsteek.

Linker halsopening:

Met naald 3,0 mm en Cosy, worden er steken opgenomen langs de rand van de halsopening, gelijkmatig verdeeld. Begin aan de goede kant aan de bovenkant van de halsopening. Brei 1 naald averecht. Daarna 5 naalden tricotsteek. Kant af aan de goede kant.

Rechter halsopening:

Begin aan de goede kant aan de onderkant van de halsopening. Neem steken op zoals aan de linkerzijde. Brei de halsopening zoals aan de linkerzijde.

Vouw de randen dubbel naar de verkeerde kant en zet ze vast met kleine steken.

MOUWEN X 2

Zet **41 (41) 43 (43) 45 (45) 45** steken op met naald 3,0 mm in Cosy.

Brei ribbelsteek *1 recht, 1 averecht* binnen de kantsteek aan elke zijde. Eerste en laatste naald is de averechte kant.

Brei **3** naalden.

Wissel naar naald 3,5 mm en Teddy.

Ga verder in tricotsteek binnen de kantsteek aan elke zijde.

Op de eerste naald worden **7** steken gelijkmatig verdeeld opgenomen.

Er zijn in totaal **48 (48) 50 (50) 52 (52) 52** steken op de naald.

Wanneer het werk 3 cm meet, begin met minderen.

XS: Minder **1** steek binnen de kantsteek op elke **10e** naald **4** keer.

Daarna op elke **12e** naald **6** keer.

Er zijn in totaal **68** steken op de naald.

S: Minder **1** steek binnen de kantsteek op elke **10e** naald **12** keer.

Er zijn in totaal **72** steken op de naald.

M: Minder **1** steek binnen de kantsteek op elke **10e** naald **8** keer.

Daarna op elke **12e** naald **3** keer.

Er zijn in totaal **72** steken op de naald.

L: Minder **1** steek binnen de kantsteek op elke **10e** naald **12** keer.

Er zijn in totaal **74** steken op de naald.

XL: Minder **1** steek binnen de kantsteek op elke **8e** naald **3** keer.

Daarna op elke **10e** naald **10** keer.

Er zijn in totaal **78** steken op de naald.

XXL: Minder **1** steek binnen de kantsteek op elke **8e** naald **2** keer.

Daarna op elke **10e** naald **11** keer.

Er zijn in totaal **78** steken op de naald.

XXXL: Minder **1** steek binnen de kantsteek op elke **8e** naald **11** keer.

Daarna op elke **10e** naald **4** keer.

Er zijn in totaal **82** steken op de naald.

Wanneer het werk **44 (45) 46 (47) 47 (48) 48** cm meet, wordt er aan de goede kant afgekant.

RITS

Ritsbekleding:

Sla **12** steken op met naald 3,5 mm in Cosy. De eerste naald is de verkeerde kant. Brei tricotsteek. De buitenste steek is een kantsteek en wordt als volgt gebreid: Aan het begin van de naald, til de steek op met de draad aan de voorkant van het werk, aan het einde wordt de steek recht gebreid.

Brei tot het werk 4 cm meet, de laatste naald aan de verkeerde kant. De voering wordt verdeeld met 6 steken aan elke kant. Brei elke kant afzonderlijk. Blijf de buitenste steek breien als kantsteek. Brei tot het werk dezelfde afmetingen heeft als de halsopening en de kraag. Kant af.

Naai de rits in.

Naai de bekleding aan de binnenkant vast.



Goed om te weten

Naald maat * Dichtheid

Breister breien heel verschillend: sommige breien met naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van breister. De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de naalden. Wij zullen een reeks naalden maten adviseren.



LOT24082023

Go handmade
quality design in a unique style