



BREIPATROON

# Cozy Bare

Hoody

Ontwerp: Caroline Edal, Tarda Studio | Hobbii Design

## MATERIAAL

6 (8) 10 (12) 14 bollen Friends Extra Fine Merino kleur Anthracite (122)

Rondbreinaalden 5 mm, 60 cm  
Stekenmarkeerders  
Stopnaald  
Stekenhouder

## GARENKWALITEIT

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii  
100% wol  
50 g = 165 m

## STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 18 s x 25 toeren

## AFKORTINGEN

r = recht  
S = steek/steken  
sm = stekenmarkeerder(s)

## MAAT

XS (S) M (L) XL

## AFMETINGEN

Lengte: 45 (47) 49 (51) 53 cm (zonder de kap)  
Breedte: 40 (45) 50 (55) 60 cm

## UITVOERING VAN HET PATROON

De Cozy Bare hoody wordt van beneden naar boven gebreid met 5 mm rondbreinaalden en twee draden Friends Extra Fine Merino. Je begint met een stuk in boordsteek, waarna je verder gaat in tricotsteek. Nadien deel je je werk op in een voor- en achterpand. Tot slot wordt de kap gebreid.

## HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicozybare

## KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/cozy-bare-hoody>



## VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

[klantenservice@hobbii.nl](mailto:klantenservice@hobbii.nl)

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

# Patroon



## INFO EN TIPS

Deze gebreide, mouwloze hoody, die met een zacht wollen garen wordt gebreid, is een fantastische aanwinst voor je garderobe die comfort en stijl op een unieke manier combineert. De minimalistische ontwerpethiek, die tot uitdrukking komt in het mouwloze silhouet, maakt een styling met laagjes mogelijk en opent een wereld aan creativiteit.

## LIJF

Zet 140 (160) 180 (200) 220 s op met de 5 mm rondbreinaalden en 2 draden Friends Extra Fine Merino. Verbind de eerste en laatste steek met elkaar voor het begin van de toer. Plaats een stekenmarkeerder die het begin van de toer aangeeft.

Toer 1-18 (1-19) 1-20 (1-21) 1-22: \*Brei 1 r, 1 averechts\*

Toer 19-63 (20-65) 21-67 (22-69) 23-71: Brei r tot aan het einde van de toer.

Plaats nu 1 stekenmarkeerder na 70 (80) 90 (100) 110 s, zodat het werk wordt opgesplitst in een voor- en achterpand.

## VOORPAND

Brei 40 (42) 44 (46) 48 toeren tricotsteek.

Rij 41 (43) 45 (47) 49: Brei 25 (29) 33 (37) 41 s tricotsteek vanaf de schouder (die is aangeduid met een stekenmarkeerder) in de richting van de halsrand, laat de volgende 20 (22) 24 (26) 28 s rusten op een stukje garen of een stekenhouders. Deze 20 (22) 24 (26) 28 s vormen de halsrand.

Keer je werk.

Rij 42 (44) 46 (48) 50: Kant 2 s af, ga verder in tricotsteek van de halsrand naar de schouder.

Nu: 23 (27) 31 (35) 39 s.

Rij 43 (45) 47 (49) 51: Brei tricotsteek van de schouder richting de halsrand, keer je werk.

Rij 44 (46) 48 (50) 52: Kant 2 s af, ga verder in tricotsteek van de halsrand naar de schouder.

Nu: 21 (25) 29 (33) 37 s.

Rij 45 (47) 49 (51) 53: Brei tricotsteek van de schouder richting de halsrand, keer je werk.

Rij 46 (48) 50 (52) 54: Kant 1 s af, ga verder in tricotsteek van de halsrand naar de schouder.  
Nu: 20 (24) 28 (32) 36 s.

Rij 47 (49) 51 (53) 55: Brei tricotsteek van de schouder richting de halsrand, keer je werk.

Rij 48 (50) 52 (54) 56: Kant 1 s af, ga verder in tricotsteek van de halsrand naar de schouder.  
Nu: 19 (23) 27 (31) 35 s.

Rij 49 (51) 53 (55) 57: Brei tricotsteek van de schouder richting de halsrand, keer je werk.

Rij 50 (52) 54 (56) 58: Kant 1 s af, ga verder in tricotsteek van de halsrand naar de schouder.  
Kant de resterende 18 (22) 26 (30) 34 s af.

Brei 25 (29) 33 (37) 41 s tricotsteek vanaf de tegenovergestelde schouder (die is aangeduid met een stekenmarkeerder) in de richting van de halsrand, keer je werk.

Herhaal rij 42-50 (44-52) 46-54 (48-56) 50-58.

## ACHTERPAND

Brei 46 (48) 50 (52) 54 rijen tricotsteek.

Rij 47 (49) 51 (53) 55: Brei 22 (26) 30 (34) 38 s tricotsteek vanaf de schouder (die is aangeduid met een stekenmarkeerder) in de richting van de halsrand, laat de volgende 26 (28) 39 (32) 34 s rusten op een stukje garen of een stekenhouders. Deze 26 (28) 39 (32) 34 s vormen de achterkant van de halsrand.

Keer je werk.

Rij 48 (50) 52 (54) 56: Kant 2 s af, ga verder in tricotsteek van de halsrand naar de schouder.  
Nu: 20 (24) 28 (32) 36 s.

Rij 49 (51) 53 (55) 57: Brei tricotsteek van de schouder richting de halsrand, keer je werk.

Rij 50 (52) 54 (56) 58: Kant 2 s af, ga verder in tricotsteek van de halsrand naar de schouder.  
Kant de resterende 18 (22) 26 (30) 34 s af.

Brei 22 (26) 30 (34) 38 s tricotsteek vanaf de tegenovergestelde schouder (die is aangeduid met een stekenmarkeerder) in de richting van de achterkant van de halsrand, keer je werk.

Herhaal rij 48-50 (50-52) 52-54 (54-56) 56-58.

Monteer beide schouders met een stopnaald in maassteek, wat het voor- en achterpand met elkaar verbindt.

## DE KAP

Begin in het midden van het voorpand. Neem 10 (11) 12 (13) 14 s op die je liet rusten.

Neem de s op die werden afgekant vanaf rij 42-50 (44-52) 46-54 (48-56) 50-58 in de sectie 'VOORPAND'.

Neem de s op die werden afgekant voor rij 48-50 (50-52) 52-54 (54-56) 56-58 in de sectie 'ACHTERPAND'.

Neem 26 (28) 39 (32) 34 s op die je liet rusten in de sectie 'ACHTERPAND'.

Neem de s op die werden afgekant bij de tegenovergestelde schouder vanaf rij 48-50 (50-52) 52-54 (54-56) 56-58 in de sectie 'ACHTERPAND'.

Neem de s op die werden afgekant bij de tegenovergestelde schouder vanaf rij 42-50 (44-52) 46-54 (48-56) 50-58 in de sectie 'VOORPAND'.

Neem de laatste 10 (11) 12 (13) 14 s op die je liet rusten.

Brei 90 (95) 100 (105) 110 rijen tricotsteek.

Kant alle s af en monteer de kap met een stopnaald in maassteek, wat de rechter- en linkerkant van de kap met elkaar verbindt.

Werk de losse eindjes weg.

**Veel plezier!**

Caroline Edal, Tarda Studio

**TARDA STUDIO**