



BREIPATROON

Manypeaks

Beanie

Ontwerper: Knitwits and Yarns | Hobbii Design

MATERIALEN

2 (2) 2 bollen Friends Wool kleur 119

Rondbreinaald 4,5 mm, 50 cm

Rondbreinaald 5 mm, 50 cm

Steekmarkeerders

Kabelnaald

Wolnaald

SAMENSTELLING

 **Friends Wool**, Hobbii

100% wol

50 gr = 100 m

STEKENVERHOUDING

20 steken x 27,5 toeren = 10 cm x 10 cm
in tricotsteek met naalden van 5 mm

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #manypeaksbeanie

#hobbiimanypeaks

#knitwitsandyarnsxhobbii

KOOP JE GAREN EN

TOEBEHOREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/manypeaks-beanie>

MAAT

S (M) L

AFMETINGEN

Voor hoofdomvang:

S – 45-50 cm

M – 50-56 cm

L – 56-62 cm

Lengte:

S – 21 cm

M/L – 25 cm

Door de soort wol en de opzetmethode met lange draad is de beanie heel elastisch en heeft hij een behoorlijke onderwijdte. Dit betekent dat als de beanie af is hij klein lijkt, maar daardoor juist goed om het hoofd zit.

PATROONINFORMATIE

Welkom bij de Manypeaks beanie. Deze beanie met hertshoornkabel heeft een herhalend patroon van zes toeren. Deze kabel is ook voor beginners eenvoudig om te doen. Manypeaks is een stadje in Australië, dichtbij waar ik woon. De kabels in dit patroon zien eruit als pieken, dus ik vond Manypeaks een goede naam voor deze beanie.

Je breit maar twee verschillende kabels die, om het hertshoorneffect te krijgen, om en om breit. Als je kabels breit, is het belangrijk dat de draadspanning losjes is en ook regelmatig. Een te strakke draadspanning zorgt ervoor dat de beanie niet lekker zit. De lengte van de beanie kan je eenvoudig aanpassen door meer of minder herhalingen te doen.

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



AFKORTINGEN

mind = minderen

r = recht

r2sb = 2 steken recht samenbreien

st = steek / steken

K1/1A = zet de volgende st op een kabelnaald en houd deze **achter** het werk, brei volgende st **recht**, brei dan de st van de kabelnaald **recht**.

K1/1V = zet de volgende st op een kabelnaald en houd deze **voor** het werk, brei volgende st **recht**, brei dan de st van de kabelnaald **recht**.

K2/2A = zet de volgende 2 st op een kabelnaald en houd deze **achter** het werk, brei de volgende 2 st **recht**, brei dan de st van de kabelnaald **recht**.

K2/2V = zet de volgende 2 st op een kabelnaald en houd deze **voor** het werk, brei de volgende 2 st **recht** en brei dan de 2 st van de kabelnaald **recht**.

INFO AND TIPS

- Voordat je de beanie gaat breien, is het heel belangrijk om eerst een proeflapje te maken. De stekenverhouding is als volgt: 20 st x 27,5 toeren = 10 cm x 10 cm. Als je MEER steken voor een vierkant van 10x10 cm nodig hebt, neem dan een grotere breinaald zodat de draadspanning minder wordt. Als je MINDER steken voor een vierkant van 10x10 cm nodig hebt, neem dan een kleinere breinaald zodat de draadspanning groter wordt.
- Als je de beanie langer wil, volg dan eerst de hele beschrijving en daarna kan je de patroonherhaling zo vaak doen als je wil. Als de draadspanning goed is, dan is elke herhaling ongeveer 2,5 cm. De bovenkant van de beanie is ongeveer 5 cm, dus houd hier rekening mee bij het meten.

BESCHRIJVING

OMSLAG

Zet met de naald van 4,5 mm en de lange draadmethode 80, **96**, 112 st op.
Sluit de ring, plaats een steekmarkeerder aan het begin van de toer en brei verder in de rondte.

Toer 1: *1 r, 1 av* herhaal vanaf * tot * tot de steekmarkeerder.

Doe dit 18 toeren en dan heb je de omslag klaar. De lengte is dan ongeveer 5 cm, maar brei rustig nog wat extra toeren als je hem groter wil.

HOOFDDEEL

Opmerking: herhaal wat tussen de ** staat tot de steekmarkeerder die het begin van de toer aangeeft.

Ga verder met de rondbreinaald van 5 mm.

Toer 1: *4 r, K2/2A, K2/2V, 4 r*

Toer 2: *alles r*

Toer 3: *2 r, K2/2A, 4 r, K2/2V, 2 r*

Toer 4: *alles r*

Toer 5: *K2/2A, 8 r, K2/2V*

Toer 6: *alles r*

Herhaal deze 6 toeren in totaal 6, **7**, 7 keer totdat je in totaal 36, **42**, 42 toeren hebt, geteld vanaf het einde van de boord.

De lengte van de beanie, zonder dat de rand is omgeslagen, is ongeveer 21 cm voor S en 25 cm voor M/L.

Kijk onder het kopje 'Informatie en Tips' als je je beanie langer wil maken.

BOVENKANT

Opmerking: in dit deel ga je minderen en je hebt misschien naalden zonder knop nodig als je werkje te klein is voor de rondbreinaald. herhaal wat tussen de ** staat tot de steekmarkeerder die het begin van de toer aangeeft.

Toer 1: *4 r, K2/2A, K2/2V, 4 r*

Toer 2 (mind): *6 r, r2sb, r2sb, 6 r* (70, **84**, 98 st over)

Toer 3: *2 r, K2/2A, 2 r, K2/2V, 2 r*

Toer 4 (mind): *4 r, r2sb, 2 r, r2sb, 4 r* (60, **72**, 84 st over)

Toer 5: *K2/2A, 4 r, K2/2V*

Toer 6 (mind): *2 r, r2sb, 4 r, r2sb, 2 r* (50, **60**, 70 st over)

Toer 7: *3 r, K1/1A, K1/1V, 3 r*

Toer 8 (mind): *r2sb, 6 r, r2sb* (40, **48**, 56 st over)

Toer 9: *1 r, K1/1A, 2 r, K1/1V, 1 r*

Toer 10 (mind): *2 r, r2sb, r2sb, 2 r* (30, **36**, 42 st over)

Toer 11: *K1/1A, 2 r, K1/1V*

Toer 12 (mind): *1 r, r2sb, r2sb, 1 r* (20, **24**, 28 st over)

Toer 13: *alles r*

Toer 14 (mind): *r2sb* (10, **12**, 14 st over)

AFWERKING

Knip het garen af maar houd een draad van 10 cm over. Haal deze draad door de resterende steken, hecht af en werk het losse draad af.

Veel plezier ermee!

Brendan

Knitwits & Yarns