



BREI PATROON

Ladybug

Rugtas

Design: Au Bout du Pré | Hobbii Design

MATERIAAL

1 bol Amigo XL kleur A56 – Garen A
2 bollen Amigo XL kleur A04 – Garen B

Rondbreinaalden 5 mm
Stop- of bordurnaald

GARENKWALITEIT

 Amigo XL, Hobbii
100% Acryl
50 g = 100 m

STEKENVERHOUDING

10 cm x 10 cm = 19 st x 25 rijen

AFKORTINGEN

R = Recht
Av = Averecht
St = Steek / steken
Opz = Opzetten
Afk = Afkanten
2r-samen = Brei de volgende twee steken recht samen
ABO = (Afhalen, Breien, Overhalen) Haal de eerste steek af, brei de tweede recht en haal dan de eerste steek over de tweede
M1 = Meerder één steek: gebruik de linker naald en neem het garen op vóór de volgende steek vanaf de voorkant en brei deze recht in de achterste lus
Rval = Brei recht in de voorste lus en dan in de achterste lus van dezelfde steek, met het garen aan de achterkant van het werk

MAAT

Eén maat

AFMETINGEN

Hoogte: 29 cm
Breedte: 27 cm

INFORMATIE OVER HET PATROON

Schattige rugtas, leuk en functioneel. Een geweldig project om je dag op te fleuren. De belangrijke delen van de tas worden apart en plat gebreid met wat intarsia kleurtechniek aan de voorkant. De banden worden gebreid als Icord en aan het einde aan de tas toegevoegd.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbii ladybug #hobbii design

KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/ladybug-rugtas>



VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



INFO EN TIPS

De voorkant van het lieveheersbeestje wordt plat gebreid met intarsia kleurtechniek vanaf rij 27. Je zult met meerdere bollen garen tegelijk werken om het motief te creëren.

De kern van het werken met intarsia is om de garens om elkaar heen te draaien wanneer het tijd is om van de ene kleur naar de andere te gaan. Bij elke kleurwissel wordt de oude kleur over de nieuwe kleur gebracht. Vervolgens wordt de nieuwe kleur onder de oude kleur vandaan gehaald en van daaruit kan verder gewerkt worden. Door de garens te kruisen, wordt de oude kleur opgevangen omdat de twee strengens om elkaar heen gedraaid worden en wordt een gaatje bij de verandering van kleur voorkomen.

VOORKANT

Opz 32 st met garen A

Rij 1 – R rij

Rij 2 – Av rij

Herhaal de eerste 2 rijen nog 4 keer

Rij 11 – R1, M1, R tot de laatste st, M1, R1 (34 st)

Rij 12 – Av rij

Herhaal de laatste 2 rijen nog 7 keer (48 st)

Je gaat nu de tweede kleur toevoegen, er wordt elke keer aangegeven welk garen je gebruikt.

Rij 27 – R1A, M1A, R22A, R2B, R22A, M1A, R1A (50 st)

Rij 28 – Av24A, Av2B, Av24A

Rij 29 – R1A, M1A, R22A, R4B, R22A, M1A, R1A (52 st)

Rij 30 – Av24A, Av4B, Av24A

Rij 31 – R23A, R6B, R23A

Rij 32 – Av23A, Av6B, Av23A

Rij 33 – R22A, R8B, R22A
Rij 34 – Av22A, Av8B, Av22A
Rij 35 – R21A, R10B, R21A
Rij 36 – Av21A, Av10B, Av21A
Rij 37 – R20A, R12B, R20A
Rij 38 – Av20A, Av12B, Av20A
Rij 39 – R19A, R14B, R19A
Rij 40 – Av19A, Av14B, Av19A
Rij 41 – R18A, R16B, R18A
Rij 42 – Av18A, Av16B, Av18A
Rij 43 – R17A, R18B, R17A
Rij 44 – Av17A, Av18B, Av17A
Rij 45 – R16A, R20B, R16A
Rij 46 – Av16A, Av20B, Av16A
Rij 47 – R15A, R22B, R15A
Rij 48 – Av15A, Av22B, Av15A
Rij 49 – R14A, R24B, R14A
Rij 50 – Av14A, Av24B, Av14A
Rij 51 – R13A, R26B, R13A
Rij 52 – Av13A, Av26B, Av13A
Rij 53 – R12A, R28B, R12A
Rij 54 – Av12A, Av28B, Av12A
Rij 55 – R11A, R30B, R11A
Rij 56 – Av11A, Av30B, Av11A
Rij 57 – R10A, R32B, R10A
Rij 58 – Av10A, Av32B, Av10A
Rij 59 – R9A, R34B, R9A
Rij 60 – Av9A, Av34B, Av9A
Rij 61 – R8A, R36B, R8A
Rij 62 – Av8A, Av36B, Av8A

Rij 63 – ABO A, R5A, R38B, R5A, 2r-samenA (50 st)
Rij 64 – Av6A, Av38B, Av6A
Rij 65 – ABO A, R3A, R40B, R3A, 2r-samenA (48 st)
Rij 66 – Av4A, Av40B, Av4A
Rij 67 – ABO A, R1A, R42B, R1A, 2r-samenA (46 st)
Rij 68 – Av2A, Av42B, Av2A
Rij 69 – ABO A, R42B, 2r-samenA (44 st)
Rij 70 – Av1A, Av42B, Av1A

Ga verder met alleen garen B tot het einde van de voorkant

Rij 71 – ABO, R tot de laatste 2 st, 2r-samen (42 st)
Rij 72 – Av rij

Herhaal de laatste 2 rijen nog 3 keer (36 st)

Rij 79 – ABO, R tot de laatste 2 st, 2r-samen (34 st)

Afk alle sts, knip het garen af en zet het uiteinde stevig vast

ACHTERKANT

Opz 32 st met garen B

Rij 1 – R rij

Rij 2 – Av rij

Herhaal de eerste 2 rijen nog 4 keer

Rij 11 – R1, M1, R tot de laatste st, M1, R1 (34 st)

Rij 12 – Av rij

Herhaal de laatste 2 rijen nog 9 keer (52 st)

Rij 31 – R rij

Rij 32 – Av rij

Herhaal de laatste 2 rijen nog 15 keer

Rij 63 – ABO, R tot de laatste 2 st, 2r-samen (50 st)

Rij 64 – Av rij

Herhaal de laatste 2 rijen nog 7 keer (36 st)

Rij 79 – ABO, R tot de laatste 2 st, 2r-samen (34 st)

Afk alle st, knip het garen af en zet het uiteinde stevig vast

STIPPEN (maak er 10)

Opz 3 st met garen B

Rij 1 – Rval, R1, Rval (5 st)

Rij 2 – Av rij

Rij 3 – R rij

Rij 4 – Av rij

Rij 5 – ABO, R1, 2r-samen (3 st)

Rij 6 – Av rij

Afk alle st, knip het garen af en zet het uiteinde stevig vast

BAND (Maak er 2)

Opz 4 st met garen A

Rij 1 – R rij, zet alle st terug op de linker naald
Herhaal rij 1 totdat je lcord 110 cm lang is

Afk alle st, knip het garen af en zet het uiteinde stevig vast

Als je dit lcord op sokkenpennen breit, schuif je de st gewoon naar de andere kant van dezelfde pen

AFWERKING

Naai de voorkant en de achterkant aan elkaar, maar laat aan de bovenkant 4 cm open aan beide kanten.

Sla nu de bovenste 4 cm om naar de binnenkant en naai langs de rand en herhaal aan de andere kant. Dit creëert de openingen voor de banden.

Voeg de stippen toe en naai ze op de voorkant vast zoals op de foto's.

Schuif één band door de bovenste opening en dan terug door de tweede opening. Herhaal met de andere band, maar dan in de tegenovergestelde richting. Naai de uiteinden van de banden elk aan een kant aan de onderkant van de tas vast.

Werk alle losse eindjes weg

Veel plezier!

Au Bout du Pré

